



Configurar cuenta de correo corporativo en Outlook 2010 o superior


1. Diríjase a:



2. Ingrese a:



3. Seleccione:



4. Presione el Botón Siguiente

5. Diligencie el formulario, similar a éste (aunque con sus propios datos):

Cuenta de correo electrónico

Su nombre:
Ejemplo: Yolanda Sánchez

Dirección de correo electrónico:
Ejemplo: yolanda@contoso.com

Contraseña:

Repita la contraseña:

6. Presione el Botón Siguiente.

7. Seleccione:

☒ **Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores adicionales**

< Atrás Siguiente >

8. Presione el Botón Siguiente

9. Seleccione:

☒ **Correo electrónico de Internet**
Conectar con el servidor POP o IMAP para enviar y recibir mensajes de correo electrónico.

10. Diligencie el formulario similar a éste, pero empleando su propio dominio.

Asegúrese que las casillas que aquí se marcan en rojo, tengan escrito **server2.hostingbogotacolombia.com**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Información sobre el usuario

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

Información del servidor

Tipo de cuenta:

Servidor de correo entrante:

Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

11. Active la casilla:

☒ Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

12. Click en el botón:

Más configuraciones ...

13. Diríjase a la pestaña “**servidor de salida**” y active la casilla:


Configuración de correo electrónico de Internet

General **Servidor de salida** Conexión Avanzadas

☒ Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación


☒ Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

14. Diríjase a la pestaña “**Avanzadas**”



15. Cambie el tipo de conexión cifrada por **SSL**

16. Asegúrese que el puerto sea **995** para el servidor **de entrada (POP3)**:




Nota: si su cuenta es tipo **IMAP** el puerto del servidor de entrada será **993**, todo lo demás sigue igual

17. Asegúrese que el **servidor de salida** (SMTP), muestre: **465**

Servidor de salida (SMTP): **465**

18. Click en el Botón Aceptar y luego click en el Botón Siguiente

19. Verá algo similar a esto, si configuró correctamente la cuenta:



¡Felicidades!

Ha escrito correctamente toda la información necesaria para configurar la cuenta.

Para cerrar el asistente, haga clic en Finalizar.